tuxedo 平常维护手册

文档编号					
版本	V1.	. 0	生效日期		
拟制		审核		批准	

变更记录

版本号	修改因素 / 内容	修改人	审核人	修改时间
V1.0	建立			

目录

变更记录	2
第一章 安装步骤	3
1.1 安装前的准备工作	3
1.1.1 创建 tuxedo 软件对应用户	3
1.1.2 上传安装介质包	3
1.2 软件安装	4
1.2.1 tuxedo 软件安装	4
1.2.2 配置环境变量	7
1.2.3 测试	7
第二章 系统检查	9
2.1 tuxedo 日志检查	9
2.2 查看 tuxedo 版本	.10
2.3 tuxedo 正常启动和停止	.10
2.4 控制台进入和退出	.11
2.5 通过控制台查看系统状态	.11
2.5.1 查看服务运行情况	.11
2.5.2 查看交易运行情况	.12
2.5.3 查看队列信息	.12
2.5.4 查看客户端信息	.13
2.5.5 sh 命令直接执行控制台命令	13
2.6 查看服务器运行情况	.13
2.7 日常其他命令	.14
2.7.1 域控制台的进入和退出	.14
2.7.2 手动连接域	14
2.7.3 查看域网关的连接情况	14
2.7.4 对 ubb 和 dm 文件做语法检查	.14
2.7.5 反编译 tuxconfig 和 dmxconfig 文件	.15

第三章	tuxedo 故障处理	.15
6.1 Can'	t attach BBL	.15
6.2 针对	廿日志报错信息处理	15

第一章 安装环节

1.1 安装前的准备工作

1.1.1 创建 tuxedo 软件相应用户

如己创建了单独的用户,则不需再另建用户,一般新建的用户的主目录在/opt(空闲 空间较多)下。建议在用户下单独安装,不与其他用户共享。

useradd -d 目录 -m 用户名

passwd 用户名

注: 1、设立密码位数不少于 8 位, 2、密码中必须包含字母(大小写)、数字和特殊字符中的两种。

chown-R 用户名 目录

su - 用户名

1.1.2 上传安装介质包

们又农力员工民主成力值, 低加床下办元起于相应的 (uxuu) 族	ā本。
-----------------------------------	-----

操作系统	操作系统位数	tuxedo 版本
AIX	32	tuxedo111120_32_aix_53_ppc.bin
	64	tuxedo111120_64_aix_53_ppc.bin
HPUX	32	tuxedo111120_32_hpux_1123_ia.bin
	64	tuxedo111120_64_hpux_1123_ia.bin
LINUX	32	tuxedo111120_32_Linux_01_x86.bin
	64	tuxedo111120_64_Linux_01_x86.bin
WINDOWS	32	tuxedo111120_32_win_2k8_x86_VS2023.exe
	64	tuxedo111120_64_win_2k8_x86_VS2023.exe

1.2 软件安装

1.2.1 tuxedo 软件安装

1) 修改安装介质执行权限



2) 运营安装命令

运营./tuxedo111120_64_Linux_01_x86.bin -i console 命令开始安装, 其中那个

-mode=console 代表选择字符模式安装



直接回车,到下一步。

3) 选择安装种类



输入1,选择所有安装。

4) 选择安装目录



选择1回车



输入安装目录, 回车



- 输入2,使用当前设立的目录
- 5) 安装示例



输入y,选择安装示例

6) 确认安装



直接回车确认

7) 设立 tlisten 密码

nstalling		
 [================================		 ======]]
onfigure tlisten Ser	vice	
Password: verify Password: Password Accepted! Pl	ease wait	

输入 tuxedo,确认 tuxedo,同一域的机子都使用相同密码,回车

8) 安装 ssl



输入1,回车。



9) 安装完毕



tuxedo 软件安装完毕。

1.2.2 配置环境变量

到 tuxedo 安装目录下/opt/tuxedo/tuxedo11gR1下,有个 tux.env 文献,将内容拷贝到该

用户根目录下的 .bash_profile 文献中,执行 source .bash_profile 使环境变量生效。

drwxr-x--- 3 tuxedo tuxedo 4096 Jul 17 17:59 **uninstaller** [tuxedo@oratest71 tuxedo11gR1]\$ ls pin cobinclude help include inventory jre lib locale samples tux.env udataobj uninstaller [tuxedo@oratest71 tuxedo11gR1]\$ 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。 如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/768120062126006077